



Instrukcja konfiguracji programu Microsoft® Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanyymi przez Ideo.

---

1. Uruchom program Microsoft Outlook.
2. Aby dodać konto użytkownika z górnego menu należy kliknąć **Plik**.



3. Następnie wybrać **Dodaj konto**.



4. **Może** pojawić się okno, gdzie należy kliknąć **Połącz z innym kontem**. \*

## Łączenie programu Outlook z usługą Office 365

Zaawansowane narzędzia do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzem, kontaktami i zadaniami.

Konto: Piotr Grecki (p.grecki@ideosoftware.com)

Połącz

Połącz z innym kontem

5. Należy zaznaczyć opcję **Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów** oraz kliknąć **Dalej**.

6. W kolejnym kroku należy dokonać konfiguracji serwera pocztowego oraz wybór sposobu odbioru wiadomości. Wybieramy typ konta **POP** lub **IMAP**.  
**(W przypadku posiadania konta Office365 wystarczy zaznaczyć Office 365 i wpisać adres e-mail np. j.kowalski@ideosoftware.com. Reszta konfiguracji przebiegnie automatycznie. \*)**

**Typ konta. Który protokół wybrać? Krótka charakterystyka i różnice:**

- a) Protokół **IMAP** jest polecany osobom, które chcą mieć dostęp do poczty elektronicznej z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Cała poczta do momentu usunięcia przechowywana jest na serwerze pocztowym. Dodatkowym atutem protokołu IMAP jest początkowo niskie zapotrzebowanie na łącze podczas przeglądania tytułów wiadomości, na urządzenie lokalne pobierane są tylko wiadomości wybrane przez użytkownika, co sprawia, że protokół IMAP jest stosowany w urządzeniach przenośnych (telefony, palmtopy) podłączanych do sieci Internet przez sieć komórkową lub publiczną sieć Wi-Fi.
- b) Protokół **POP3** jest polecany osobom, które korzystają z poczty na jednym urządzeniu. Odebrana poczta jest dostępna cały czas bez potrzeby połączenia z Internetem. Z racji dużego zapotrzebowania na przepustowość łącza (pobiera wszystkie wiadomości) zaleca się stosowanie protokołu POP3 na urządzeniach stacjonarnych, komputerze lub laptopie podłączonym do sieci w pracy lub domu. Nie zaleca się korzystać z poczty przy użyciu protokołu POP3 będąc podłączonym do sieci Internet przez sieć operatora komórkowego lub publicznie dostępną sieć Wi-Fi.

Poniżej zilustrowana została konfiguracja dla protokołu **IMAP**:

7. Aby wybrać odpowiednie konto należy kliknąć **Typ konta** i z rozwijanej listy wybrać **IMAP**, wtedy ustawienia konta są następujące:

Dodaj konto

**Ustawienia konta POP i IMAP**  
Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

**Informacje o użytkowniku**

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Adres e-mail: test@ideo.pl

**Informacje o serwerze**

Typ konta: IMAP

Serwer poczty przychodzącej: poczta.ideo.pl

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): poczta.ideo.pl

**Informacje o logowaniu**

Nazwa użytkownika: test@ideo.pl

Hasło: \*\*\*\*\*

Zapamiętaj hasło

Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

**Testowanie ustawień konta**

Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że wpisy są poprawne.

Testuj ustawienia konta ...


Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej

Poczta do przechowywania w trybie offline: Wszystko


Więcej ustawień ...

< Wstecz Dalej > Anuluj

8. Następnie należy kliknąć na **Więcej ustawień**. Pojawi się okno, w którym należy wybrać zakładkę **Zaawansowane** na poniższym rysunku widać jak powinna wyglądać konfiguracja w przypadku połączenia z szyfrowaniem.



9. W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki **Serwer wychodzący**. Należy zaznaczyć opcję **Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia** oraz wybrać **Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej**.



10. Należy kliknąć **OK** aby zatwierdzić.

11. W przypadku wyboru połączenia nieszyfrowanego ustawienia poczty są następujące:

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne Serwer wychodzący **Zaawansowane**

Numery portów serwera

Serwer przychodzący (IMAP): 143 Użyj domyślnych

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: Brak

Serwer wychodzący (SMTP): 587

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: Brak

Limity czasu serwera

Krótkie ————— Długość 1 minuta

Foldery

Ścieżka folderu głównego:

Elementy wysłane

Nie zapisuj kopii elementów wysłanych

Elementy usunięte

Oznacz elementy do usunięcia, ale nie przenoś ich automatycznie  
Elementy oznaczone do usunięcia zostaną trwale usunięte po przeczyszczeniu elementów w skrzynce pocztowej.

Przeczyść elementy podczas przełączania folderów w trybie online

OK Anuluj

### POP3:

W przypadku wyboru konta **POP3** punkt 7,8,9,10 wykonujemy analogicznie z tym, że:

W punkcie 7 wybieramy **Typ konta: POP3**

Dodaj konto

**Ustawienia konta POP i IMAP**  
Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

**Informacje o użytkowniku**

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Adres e-mail: test@ideo.pl

**Informacje o serwerze**

Typ konta: POP3

Serwer poczty przychodzącej: poczta.ideo.pl

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): poczta.ideo.pl

**Informacje o logowaniu**

Nazwa użytkownika: test@ideo.pl

Hasło: \*\*\*\*\*

Zapamiętaj hasło

Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

**Testowanie ustawień konta**

Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że wpisy są poprawne.

Testuj ustawienia konta ...

Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej

**Dostarcz nowe wiadomości do:**

Nowy plik danych programu Outlook

Istniejący plik danych programu Outlook

Przeglądaj

Więcej ustawień ...

< Wstecz Dalej > Anuluj

W punkcie 8 wybieramy zakładkę zaawansowane i wybieramy:

a) W przypadku połączenia **szyfrowanego**:

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne Serwer wychodzący **Zaawansowane**

Numery portów serwera

Serwer przychodzący (POP3): 995 Użyj domyślnych

Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)

Serwer wychodzący (SMTP): 465

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL

Limity czasu serwera

Krótkie ————— Długie 1 minuta

Dostarczanie

Pozostaw kopie wiadomości na serwerze

Usuń z serwera po upływie 14 dni

Usuń z serwera po usunięciu z „Elementów usuniętych”

OK Anuluj

Punkt 9:

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne Serwer wychodzący **Zaawansowane**

Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia

Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

Zaloguj używając

Nazwa użytkownika: \_\_\_\_\_

Hasło: \_\_\_\_\_

Zapamiętaj hasło

Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Zaloguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty

OK Anuluj



b) W przypadku połączenia **nieszyfrowanego**:

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne Serwer wychodzący **Zaawansowane**

Numerzy portów serwera

Serwer przychodzący (POP3) 110 Użyj domyślnych

Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)

Serwer wychodzący (SMTP): 587

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu Brak

Limity czasu serwera

Krótkie — Długie 1 minuta

Dostarczanie

Pozostaw kopie wiadomości na serwerze

Usuń z serwera po upływie 14 dni

Usuń z serwera po usunięciu z „Elementów usuniętych”

OK Anuluj

c) Należy kliknąć OK aby zatwierdzić

## Podsumowanie

Po skonfigurowaniu któregoś z dwóch powyższych typów konta, klikamy **Dalej**. Powinno ukazać się okno przedstawione poniżej.

Testowanie ustawień konta

Gratulacje! Ukończono pomyślnie wszystkie testy. Kliknij przycisk Zamknij, aby kontynuować.

Zatrzymaj

Zamknij

Zadania Błędy

Zadania	Stan
✓ Zaloguj się do serwera poczty przychodzą...	Wykonane
✓ Wyślij testową wiadomość e-mail	Wykonane

Gdy wykonamy powyższe czynności program pocztowy Microsoft® Outlook będzie prawidłowo skonfigurowany do współpracy z kontem na serwerach hostingowych obsługiwanych przez Ideo.